




CAMERAMAN！商腦筋！

Photoshop修圖 — 破碎效果


STEP 01

首先先開啟要製作破碎效果的照片。




STEP 02

到上方功能表的濾鏡，選擇網線銅板。




STEP 03

將類型改成特粗點。




STEP 04

到濾鏡裡的像素，選擇結晶化。




STEP 05

將單元格調整成想要的大小。




STEP 06

到左方工具列選擇裁切工具。




STEP 07

裁切一塊結晶較多的畫面。




STEP 08

選取完畢後，到編輯裡的第一筆刷預設集，將選去的小區塊定義成筆刷。



STEP 10

刪除結晶化步驟。




STEP 1 1

重複剛才的步驟 1 至 2 次。



STEP 1 2

完成後再重新開啟原始圖檔。



STEP 13

點選滑鼠兩下將背景改成圖層。



STEP 14

使用魔術棒工具將背景去除。



STEP 15

至右邊新增一個圖層。



點選下方的建立新圖層

建立新圖層

STEP 16

將前景色改為白色。



STEP 17

使用油漆桶工具到在新建立的圖層上。



點選油漆桶工具倒在新建立的圖層上

STEP 18

將白色圖層拉到素材圖層下方。




STEP 19

再去背圖層上按右鍵，複製一個相同的圖層。



STEP 20

點選複製圖層，到濾鏡中點選液化。




STEP 2 1

拉出破碎的軌跡，拉完後按下確定。



STEP 2

將前景色改成黑色。



STEP 23

點選圖層下方的增加圖層遮色片。



然後點選圖層下方的增加圖層遮色片

STEP 24

點選油漆桶工具，並倒在液化圖層上。




STEP 25

再點選沒有液化的圖層，將前景色改成白色。



STEP 26


點選筆刷工具。



然後到左方工具列找到筆刷工具


STEP 27

選擇剛才自訂的筆刷樣式。




STEP 28

點刷在瓶子邊緣製作破碎效果。




STEP 29

滿意後點選液化圖層的黑色遮色片。




STEP 30

將前景色改成白色。




STEP 3 1

將筆刷點在液化部分，製作外圍破碎效果。




STEP 32

完成後將所有圖層選取，按右鍵選擇合併圖層。



STEP 33

合併完再按一次右鍵，選擇影像平面化，破碎效果就製作完成囉。





END